

Как подготовить CSV файл для импорта предложений грузов

Первая строка должна содержать заголовки столбцов либо быть пустой.

Заполните строки таблицы предложениями, соблюдая следующий порядок столбцов:

Столбец А – Тип предложения (обязательно)

Для указания типа предложения необходимо указать:

0 - груз

Столбец В – Страна погрузки (обязательно)

Название страны на английском или код страны по ISO, например, Lithuania или LT.

Столбец С – Регион в стране погрузки (необязательно)

Название региона указывается на английском языке, например Vilnius reg.

Столбец D – Название города погрузки (необязательно)

Название города указывается на английском или русском языке, например Берлин (Berlin), Moscow (Москва)

Столбец Е – Индекс города погрузки (необязательно)

Индекс города погрузки, например, DE-26719

Важно: Не забудьте указать регион или город в стране погрузки.

Столбец F – Страна разгрузки (обязательно)

Название страны на английском или код страны по ISO, например, Latvia или LV

Столбец G – Регион в стране разгрузки (необязательно)

Название региона указывается на английском языке, например Warsaw reg.

Столбец H – Название города разгрузки (обязательно)

Название города указывается на английском или русском языке, например Париж (Paris), Hamburg (Гамбург)

Столбец I – Индекс города разгрузки (необязательно)

Индекс города разгрузки, например, DE-08172

Важно: Не забудьте указать регион или город в стране разгрузки.

Столбец J – Дата погрузки (обязательно)

Укажите дату в формате dd.mm.yyyy, например, 23.12.2017

dd - день,

mm - месяц,

yyyy - год.

Столбец K – Груз действителен до (обязательно)

Укажите до какой даты действительно предложение груза в формате dd.mm.yyyy, например, 25.12.2017

dd - день,

mm - месяц,

yyyy - год.

Столбец L – Комментарии (необязательно)

Возможность указать комментарии к грузу, например: тип погрузки, тип груза, дополнительная информация и тд.

Столбец M – Вес груза (обязательно)

Укажите вес груза в тоннах например: 3,5 или 20 и так далее.

Столбец N – Объём груза в м³ (необязательно)

Укажите объём груза в м³, например: 82 или 84 и так далее.

Столбец O – Длина груза в ldm (необязательно)

Укажите длину груза в ldm с точностью до десятой части, например: 6 или 13,6 и так далее.

Столбец P – Количество европаллет (необязательно)

Укажите количество европаллет в шт.

Столбец Q – Тип кузова (необязательно)

Укажите тип кузова, например: тент 92, изотерма, рефрижератор и так далее.

Можно указать несколько типов кузова, разделите их при помощи запятых (,).

Столбец R – Количество машин (необязательно)

Укажите количество машин в шт."

Столбец S – Цена фрахта (необязательно)

Укажите стоимость фрахта

Столбец T – Код валюты (необязательно)

Укажите код валюты по ISO, например: EUR, PLN, UAH

Столбец U – Способ погрузки (необязательно)

Укажите способ погрузки:

back,

top,

side.

Указывая несколько способов погрузки, разделите их при помощи запятых (,). Например: top, side.

Столбец V – Тип загрузки (необязательно)

Укажите тип загрузки:

full,

partial

Указывая несколько типов загрузки, разделите их при помощи запятых (,). Например: full, partial.

Столбец W – ADR (класс опасности) (необязательно)

Укажите нужную информацию:

0 - нет ADR

1...9 - класс ADR

Столбец X – TIR (необязательно)

Укажите нужную информацию:

0 – TIR нет,

1 – TIR есть.

Столбец Y – Декларация (необязательно)

Укажите нужную информацию:

0 – нет,

1 – есть

Столбец Z – Лифт (необязательно)

Укажите нужную информацию:

0 – Не нужен,

1 – Нужен

Столбец AA – Манипулятор (необязательно)

Укажите нужную информацию:

0 – Не нужен,

1 – Нужен

Сохраните файл в формате CSV со следующими настройками:

- кодировка UTF-8

- разделитель ; (semicolon)

Загрузите файл на сайт Cargo в разделе «Импорт». После загрузки файла вы можете скачать файл с результатами импорта.

Первое значение в строке – результат загрузки:

«ОК» – предложение добавлено на сайт

«Ошибка» – описание ошибки.